

TIMBERDRIVER -- ÜMARPUIDUEO AUTOJUHI RAKENDUSE JUHEND

Mobiilne rakendus TimberDriver, ©RMK

Rakendust kasutab RMK--le tööd tegev ümarpuidueo autojuht, et koostada e--veoselehti RMK logistiku edastatud veotellimuse alusel.

Rakenduse paigaldamine

Rakendus on optimeeritud 10" ekraaniga tahvelarvutile, milles on Androidi operatsioonisüsteem.

Rakenduse paigaldamisel peab arvestama seadme Androidi operatsioonisüsteemi versiooniga. Juhul, kui seadmes on kasutusel Androidi vanem versioon (3.0 kuni 5.0), tuleb kasutada vana TimberDriveri rakendust (sellistes seadmetes uus ei tööta).

Rakenduse vanema versiooni saab alla laadida aadressilt:

<http://rmkapps.rmkk.ee/ad/download/ee.affecto.android.apps.tdriver>

Uuemate operatsioonisüsteemidega (6.0 ja uuemad) on võimalik kasutada uut versiooni, mille saab alla laadida aadressilt:


<http://rmkapps.rmkk.ee/ad/download/ee.rmkk.tdriver>

Rakenduse paigaldamiseks vajalik fail on .apk laiendiga. Kui lingile vajutades faili alla laadimist ei toimu, siis tuleb aadress mobiilse seadme brauserisse kopeerida, toimub alla laadimine ning seejärel tuleb alla laaditud fail avada ja rakendus paigaldada.

Rakenduse versioonid on funktsionaalsuse poolest identsed.

Esmane kasutus

Rakenduse kasutamiseks peab seadme ID olema RMK serveris registreeritud. Vanemate seadmete (Androidi versioonid kuni 9) puhul on selleks kasutusel **IMEI** kood, uuemates (10) **AndroidID**. Seadme registreerimiseks vajaliku koodi saab teada, kui rakendus installida. Avalehel kuvatakse järgnev aken:



Pilt 1. Seadme registreerimiseks vajaliku ID kuvamine


Rakenduse tüüpvead ja lahendused

1. Tellimused ei tule tahvelarvutisse.

1.1. Vajuta avalehel nuppu „**Värskenda**“, kui tellimused ei tule, siis vt punkt 1.2.


1.2. Kontrolli internetiühendust, kui see toimib ja ikka tellimused ei tule, siis vt punkt 1.3.

1.3. Tühjenda äpi vahemälu. Selleks hoia sõrme nupul „**Värskenda**“ kuni ekraanile tekib tekst „**Kustutan kõik veoselehed ja tellimused**“. Vali „**Jah, teen reseti**“.



Pilt 2. TD Vahemälu tühjendamine

Umbes minuti pärast päritakse kehtivad veotellimused TD-sse uuesti sisse.




Pilt 3. TD poolne teavitus veotellimuste info uuendamisest peale vahemälu tühjendamist


Kui peale nende toimingute teostamist tellimused ikka ei tule, siis vt punkt 1.4.
1.4 Eemalda TimberDriveri rakendus ja paigalda see uuesti.

Rakenduse eemaldamine Tahvelarvutis vajuta all--paremal kellale. Seaded-->Rakendused-->TimberDriver-->Deinstalli

Kasutusjuhend




Pilt 4. Rakenduse avaleht



Pilt 5. Veotellimuse andmed



Pilt 6. E--veoselehe koostamine



Pilt 7. Teise sama kliendi tellimuse valimine veoselehe aluseks

John Smith (38005162356) Veoseleht

Kui veoseleht on täidetud, vajuta "Alustan vedu"

T	Ladu	Sort	Laius	Pikkus	Kõrgus	Koef	Kokku
1	A LR-PM003	7T	230	300	250	65	11.21
2	A LR-PM003	7T	230	300	250	65	11.21
3	H LR-PM003	7T	230	300		65	0.00

Paki numbrit ja tüüpi saab muuta, kui vajutada nende peal.

Plussmärk dubleerib rea. Prügikasti märk kustutab rea.

Veotellimuse andmed

VT nr	RMK152	Tarnekoht	Stora Enso Eesti AS
Logistik	Tanel Täheste		Liivalaia 13/15, Harju
		Saaja	Stora Enso Eesti AS

Pilt 8. Veoselehe alustamine

John Smith, 219TGF Veoseleht : RMK-219TGF-000269

Sõitu on alustatud ja koorem on teel. Veoselehel on number.

T	Ladu	Sort	Laius	Pikkus	Kõrgus	Koef	Kokku
1	A KT131	3T	230	300	200	65	8.97
2	A KT131	3T	230	300	210	65	9.42
3	H KT131	3T	230	300	220	65	9.87

Saadetud andmed ei saa enam muuta. Küll saab pakke lisada, sel juhul peab andmed uuesti saatma. Üles tekib vastav nupp.

Kui sõit lõpeb ja koorem on maha laetud, tuleb vajutada "Koorem maas" nuppu ja sisestada läbisõit. Kui oli viivitusi, siis saab lisada ka seisuaja minutites. Vanu veoselehti saab vaadata esilehelt nupu alt "Veoselehed".

VT nr	RMK268	Tarnekoht	Pärnu
Logistik	Urmas Koljat		Kaubasadama tee 2, Pärnu
		Saaja	Stora Enso Eesti AS

Pilt 9. Sõidus veoseleht